

Configuração do servidor LPD

Windows 7

PrinterTux


Gerenciamento de Impressão

Desenvolvido pela




Configuração do servidor LPD – Windows 7

1 – Acessar Painel de Controle e pesquisar “ativar” ou “desativar” serviços do Windows.





2 – Serviços de impressão e documentos -> habilite o monitor de **Porta LPR** e **Serviço de impressão LPD** -> OK







3 – Acessar novamente novamente o **Painel de Controle** -> pesquisar “ferramentas administrativas” -> Clicar em **Serviços**.





4 – Serviços de LPD -> marcar tipo de inicialização como **Automático**.






5- Bloqueio de usuários para imprimir na impressora local


Habilitar a aba segurança nas impressoras

→ Vá em painel de controle -> Opções de pasta.






Desmarque a opção, Usar Assistente de compartilhamento (Recomendado)



→ Vá em Dispositivos e Impressoras -> Selecione a impressora instalada no windows -> Propriedades da impressora -> Segurança.





→ Adicionar o usuário System, dar todas as permissões para ele, e remover os outros usuários.

Obs.: Desta forma, nem mesmo o usuário da estação, conseguirá imprimir na impressora local, somente pela impressora instalada pelo compartilhamento.

