

Instalação do Software Visualizador de PCL

Sistemas Microsoft Windows

Versões: Vista, 7, 8 e 10

PrinterTux
Gerenciamento de Impressão

Desenvolvido pela




O procedimento abaixo instala e configura o programa que lê os arquivos de impressão no formato PCL armazenados pelo Printertux.


1 – Baixar o instalador: <https://www.hesolucoes.com.br/pcl>

2 – Descompactar e executar o instalador com todas as opções padrão.


3 – Configuração para usar a versão demonstração do software.




4 – Salvar os arquivos PCL para visualização.




5 – Abrir o arquivo salvo com extensão PCL




6 – Procurar pelo programa para abrir o tipo de arquivo PCL



7 – Caminho do executável: "C:\Program Files (x86)\RedTitan\software"



8 – Salvar as configurações



9 – Abrir o documento PCL

EscapeE C:\Users\teste\Desktop\d00539-001.pcl

Arquivo Editar Visualizar Fontes Campos Opções Ajuda

Unlicense Demo Windows

Windows

Copyright RedTitan 2014 www.redtitan.com

Página de teste da impressora

Parabéns!

Se você pode ler estas informações, é sinal de que instalou corretamente Lexmark E360dn XL em WIN7-64.

As informações abaixo descrevem o driver de impressora e as configurações de porta.

Horário de envio: 15:00:25 29/08/2018
Nome da máquina: WIN7-64
Nome da impressora: Lexmark
Modelo da impressora: Lexmark E360dn XL
Suporte para cores: Não
Nome da(s) porta(s): 192.168.1.201-Lexmark
Formato dos dados: RAW
Local:
Comentário:
Nome do driver: UNIDRV.DLL
Arquivo de dados: LMACHC41.GPD
Arquivo de configuração: UNIDRVUI.DLL
Arquivo de ajuda: UNIDRV.HLP
Versão do driver: 6.00
Ambiente: Windows x64

Arquivos adicionais usados por este driver:

- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHC42.GPD (2.0.0.0)
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHC40.DLL
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHC40.GDL
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHC40.XML
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHCP2.XML
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHCP2.RES
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHC4A.DLL (2.0.0.0)
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHC4Z.DLL (2.0.1.0)
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHC40.INI
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHC81.DLL
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHC8T.DLL (2.0)
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHCUI.DLL (2.0)
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHC8J.DLL (2.0)
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHCUI.TS
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHCDA.CHM
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\LMACHCRJ.DLL (11.1)
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\UNIRES.DLL (6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255))
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\STDNAMES.GPD
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\STDTYPE.GDL
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\STDSCHEM.GDL
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\STDSCHEM.GDL
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\TTFSUB.GPD
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\PCLXL.DLL (6.0.5479.0 (vb1_wcp_d2_drivers.060801-2007))
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\PCLXL.GPD
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\P6FONT.GPD
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\P3L.GPD
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\P6OISP.GPD
- C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\PCLSERES.DLL (6.0.5479.0 (vb1_wcp_d2_drivers.060801-2007))

Este é o fim da página de teste da impressora.

X -61 Y -6 Retrato A4 Bande